

Как создать внешнюю печатную форму из встроенной за 15 минут.

Пошаговый алгоритм создания внешней печатной формы из встроенной.


Для примера буду использовать печатную форму Акта из документа Реализация товаров (услуг) конфигурации Управление торговлей 10.3.

Не забывайте регулярно сохранять свое детище в процессе работы. И вообще, старайтесь всегда все регулярно сохранять. Комбинация **Ctrl+S** должна нажиматься на уровне спинного мозга.

1. Создать новую внешнюю обработку.
2. Добавить реквизит **СсылкаНаОбъект** для которого нужно установить тип, соответствующий типу того документа, для которого создаем печатную форму. В нашем случае это **РеализацияТоваровУслуг**.




3. Добавить макет печатной формы путем копирования из исходного документа. В нашем случае это макет **Акт**.
4. Добавить форму обработки. При создании отмечаем флажком единственный реквизит **СсылкаНаОбъект** для того, чтобы он появился на форме.



5. Открыть модуль только что созданной формы.

Для этого, нужно выполнить по порядку действия, показанные на рисунке



и в процедуру **КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)** вместо текста

// Вставить содержимое обработчика.

добавить вызов функции **Печать()**; которую позже внесем в модуль обработки. Должно получиться так:

ТабДокумент = Печать();

УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент);


ВНИМАНИЕ! Этот код вставляется в **МОДУЛЬ ФОРМЫ** обработки. Как открыть модуль формы, показано на рисунке выше.

Прделанная операция с добавлением формы обработки и включением в нее вызова процедуры Печать нужна исключительно для отладки внешней печатной формы и не является обязательной. Поэтому пункты 4 и 5 инструкции не являются обязательными.

6. Открыть модуль документа, для которого создаем печатную форму (донор) и найти процедуру **Печать()**; Замечу, что в обработке это должна быть функция. Выделить в процедуре **Печать()** модуля документа только вызов функции создания табличного документа. В нашем случае это строка **ТабДокумент = ПечатьАктаОбОказанииУслуг();** и скопировать в буфер обмена.

7. В модуле обработки создать функцию **Печать()**.

Чтобы открыть модуль обработки нужно в окне обработки в меню *Действия* выбрать команду «Открыть модуль объекта». Этот модуль и есть модуль обработки.



В тело функции *Печать()* добавить вызов функции формирования табличного документа и возврат табличного документа. Вот что должно получиться.

Функция *Печать(КоличествоЭкземпляров = 1, НаПринтер = Ложь) Экспорт*

ТабДокумент = ПечатьАктаОбОказанииУслуг();

Возврат ТабДокумент;

КонецФункции

8. В документе-доноре найти функцию формирования табличного документа. В нашем случае это *ПечатьАктаОбОказанииУслуг()* и полностью скопировать ее в модуль обработки.

9. Добавить в верхнюю часть модуля объявление переменной ***Перем мВалютаРегламентированногоУчета Экспорт;*** А в нижнюю часть заполнение этой переменной ***мВалютаРегламентированногоУчета = глЗначениеПеременной("ВалютаРегламентированногоУчета");***

10. Скорректировать процедуру *ПечатьАктаОбОказанииУслуг()*. Для этого нужно заменить комбинацию ***ЭтотОбъект.Ссылка*** на реквизит обработки ***СсылкаНаОбъект***. Замена осуществляется при вызове метода установки параметров запросов к шапке документа и к табличной части. Здесь ***ЗапросШапка.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", СсылкаНаОбъект);*** и здесь ***ЗапросУслуги.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", СсылкаНаОбъект);***

11. Добавить обработку в список дополнительных печатных форм в пользовательском режиме. Внешнюю печатную форму нужно прикрепить к документу ***Реализация товаров (услуг)***. О том, как это сделать, можно посмотреть в [этом видеоролике](#).

Вот и все, внешняя печатная форма готова!

Вы можете использовать этот алгоритм для создания любой внешней печатной формы.

С уважением,

Александр Теплов

Лаборатория специалиста 1С

www.avtexpert.ru